



INSTALLATION

Før du overhovedet åbner Logic, skal filerne placeres i Logics officielle brugerbibliotek.

- Åbn Finder.
- Tryk på genvejen Cmd + Shift + G (eller vælg Gå > Gå til mappe... i topmenuen).
- Indsæt nøjagtigt denne sti og tryk Enter: **~/Music/Audio Music Apps/**

Inde i denne mappe skal du sikre dig, at de to officielle undermapper eksisterer:

Sampler Instruments & Samples

- Hvis de ikke gør, skal du oprette dem med disse præcise navne (husk stort begyndelsesbogstav):

"Sampler Instruments"

"Samples"

- Placer nu dine filer således:

Læg din Ghost Brushes.exs-fil direkte ind i mappen Sampler Instruments.

Læg mappen med WAV-filer ind i mappen Samples.

Indlæsning af sample-instrumentet i Logic

- Åbn Logic Pro og dit projekt.
- Opret et nyt spor: Vælg Software Instrument.
- I instrument-slottet (på audiokanalen) vælger du pluginnet: ***Sampler (Multi-Sample) > Stereo.***

- Det nye Sampler-vindue åbner.

- Helt øverst i midten af Sampler-vinduet klikker du på dropdown-menuen (hvor der som standard står Factory Default).
- Naviger helt ned i bunden til User Instruments.

Her vil Ghost Brushes - exs-filen/instrumentet nu optræde på listen.

- Klik på den.

Hvis nødvendigt, så relink samplene via 'Locate' (Kun første gang)

Da .exs-filen oprindeligt kommer fra en anden computer, vil Logic muligvis første gang spørge efter lydfileerne.

Hvis Logic viser en dialogboks med teksten: "Audio file [navn].wav not found" eller lignende.

Klik på knappen Locate (ikke Search, da Locate lader dig pege direkte på filen manuelt, hvilket er 100% fejlfrit).

Et Finder-vindue åbner ovenpå Logic. Naviger hen til: ~/Music/Audio Music Apps/Samples/Ghost Brushes/

Marker den første WAV-fil, som Logic efterspørger, og klik Open.

Logic vil nu automatisk finde og linke resten af samplene i den mappe. Instrumentet er nu fuldt funktionelt.

Trin 4: Importer MIDI-filerne

MIDI-filerne indeholder noderne og skal lægges i selve projektets tidslinje.

1. Find dine tilhørende MIDI-filer i Finder.
2. Træk MIDI-filen ind i arrangementet med musen og slip den direkte på det sampler-spor, du lige har oprettet.